


8.5. División de palabras.

Hay varias opciones de ajuste en relación con la división de palabras: dejar que Writer lo haga automáticamente (usando los diccionarios de división de palabras), insertar guiones condicionales manualmente donde sea necesario o no permitir ninguna división de palabras.


División automática de palabras

Para establecer la división automática de palabras:

- 1) Presione **F11** (⌘+T en Mac) para abrir el panel lateral **Estilos** o, en la barra lateral, haga clic en el botón **Estilos**. También puede abrirlo desde el menú **Estilos > Gestionar estilos**.
- 2) En la pestaña **Estilos de párrafo** (vea la Figura 82), haga clic derecho en **Estilo predeterminado** y seleccione **Modificar...**



- 3) En el diálogo **Estilo de párrafo** (vea la figura), vaya a la pestaña *Flujo del texto*.
- 4) Bajo *División de palabras*, seleccione o deseleccione la opción **Automáticamente**.
- 5) Haga clic en el botón **Aceptar**.



Estilo de párrafo: Figura

Posición Resalte Esquema y numeración Tabuladores Letras capitulares Área Transparencia Bordes

Organizador Sangrías y espaciado Alineación Flujo del texto Tipo de letra Efectos tipográficos

División de palabras

☒ Automáticamente

2 Caracteres al final de la línea

2 Caracteres al principio de la línea

0 Cantidad máxima de guiones consecutivos

Saltos

☐ Insertar Tipo: Página Posición: Antes

☐ Con estilo de página: N.º de página: 0


Nota:

Activar la división de palabras en el estilo de párrafo *Estilo predeterminado* afecta a todos los estilos de párrafo que estén basados en este. Se pueden cambiar individualmente otros estilos para que la división de palabras no esté activada; por ejemplo, puede que no se desee que en los títulos se dividan las palabras. Los estilos que no se basan en el *Estilo predeterminado* no están afectados.

Vea el Capítulo 3, Usar estilos y plantillas, de la guía para saber más acerca de estilos basados en otros estilos.

También se pueden elegir los ajustes de división de palabras en **Herramientas > Opciones > Configuración de idioma > Ayudas de escritura**, en la sección *Opciones*, cerca de la parte inferior del diálogo.

Desplácese por la lista hasta encontrar las opciones de separación de palabras (vea la figura).



Opciones:

Cantidad mínima de caracteres para dividir palabras: 5

Caracteres antes del salto de línea: 2

Caracteres después del salto de línea: 2

☐ Dividir en sílabas sin preguntar

☒ Dividir en sílabas en regiones especiales

Editar...



También puede cambiar el número mínimo de caracteres para la división de palabras, el número mínimo de caracteres antes de un salto de línea o el menor número de caracteres después del salto de línea. Seleccione el elemento y haga clic en el botón **Editar...** en la sección *Opciones*.

Las opciones de división de palabras configuradas en el diálogo **Ayudas de escritura** solo son efectivas si la casilla *Automáticamente* de la sección *División de palabras* está activada en los distintos estilos de párrafo.

División de palabras manual

Para dividir palabras manualmente no debe usar un guion normal, pues permanecería visible aun si la palabra ya no estuviera al final de una línea después de añadir o eliminar texto o de cambiar el tamaño de la letra o los márgenes. En su lugar, utilice un *guion de separación (discrecional)*, que será visible solo si es necesario.

Para insertar un guion de separación en una palabra, haga clic donde quiera que aparezca el guion y presione *Ctrl+guion* o use **Insertar > Marca de formato > Guion discrecional**. La palabra se dividirá en esta posición cuando esté al final de una línea incluso si la división automática está deshabilitada para ese párrafo.

Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea - NextGenerationEU



Revision #3

Created 27 June 2022 09:05:46 by Equipo CATEDU

Updated 30 June 2022 11:19:59 by Equipo CATEDU