

7.1. Navegar por las celdas.

Cuando se selecciona una celda o esta tiene el foco, se resaltan los bordes de la celda. Cuando se selecciona un grupo de celdas, el área seleccionada se colorea. El color del resaltado del borde de la celda y el color de un grupo de celdas seleccionadas depende del sistema operativo y de la configuración de LibreOffice.


Para moverse por las celdas:

- **Mediante el ratón** coloque el puntero del ratón sobre la celda y haga clic con el botón izquierdo. Si quiere mover el foco a otra celda, mueva el puntero a la celda en la que quiere el foco y haga clic con el botón izquierdo.
- **Mediante una referencia a la celda** resalte o elimine la referencia existente en el **Cuadro de nombre** en la **Barra de fórmulas**. Escriba la referencia de la celda nueva a la que desea moverse y pulse la tecla *Intro*. La referencias a celdas no son sensibles a la mayúsculas, es decir, da igual escribir c3 que C3: el foco se moverá a la celda C3.
- **Mediante el Navegador** presione la tecla *F5* para abrir la ventana del **Navegador** (vea la figura) o haga clic en el botón de la pestaña **Navegador** de la *barra lateral*. Escriba la referencia en la los campos *Columna* y *Fila* y presione la tecla *Intro*.
- Mediante la tecla *Intro* al presionar la tecla *Intro*, se mueve el foco una celda hacia abajo en la columna. Al presionar *May+Intro* mueve el foco hacia arriba en la columna. Esta característica solo funcionará si en la sección Configuración de entrada de datos del menú Herramientas > Opciones > LibreOffice Calc > General está habilitada la casilla La tecla *Intro* mueve la selección hacia: (vea la sección Personalizar la tecla Intro).
- **Mediante la tecla** *Tab* al presionar la tecla *Tab*, *se* mueve el foco a la celda de la derecha en la misma fila. Al presionar *May+Tab* mueve el foco a la celda de la izquierda en la misma fila.
- **Mediante las teclas de flecha** al presionar las teclas de flecha en el teclado, se mueve el foco de la celda en la dirección de la flecha pulsada.
- Mediante las teclas Inicio, Fin, RePág y AvPág
- Inicio mueve el foco a la celda del principio de la fila
- Fin mueve el foco a la última celda de la derecha que contiene datos en esa fila.

Copyright 2025 - 1 -



- AvPág mueve el foco de la celda hacia abajo una pantalla completa.
- RePág mueve el foco de la celda hacia arriba una pantalla completa.



Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea - NextGenerationEU



Revision #3 Created 27 June 2022 09:06:58 by Equipo CATEDU Updated 30 June 2022 11:21:47 by Equipo CATEDU

Copyright 2025 - 2 -