

## 8.4. Tabulador y sangrías.

### Configurar puntos de tabulador y sangrías

La regla horizontal muestra los puntos de tabulador. Cualquier punto de tabulador que se haya definido sobrescribe los puntos de tabulador predeterminados. La configuración de tabulador afecta la sangría de párrafos completos (al usar los botones **Aumentar sangría** y **Reducir sangría** de la barra de herramientas **Formato**) así como la sangría de partes del párrafo (al presionar la tecla *Tab* en el teclado).

Utilizar el espaciado de tabulador predeterminado puede causar problemas si comparten documentos. Si se usa el espaciado de tabulador predeterminado y se envía el documento a alguien que ha elegido un espaciado predeterminado diferente, los elementos tabulados cambiarán para utilizar los ajustes de la otra persona. En lugar de utilizar los predeterminados, utilice sus propios ajustes de tabulador como se describe en esta sección.

Para definir los ajustes de sangrías y tabuladores para uno o más párrafos seleccionados, haga doble clic en el icono de sangría izquierda o de sangría derecha. De esta manera se abrirá la pestaña *Sangría y espaciado* del diálogo **Párrafo**. Haga clic en la regla, en cualquier lugar entre los iconos de sangrías izquierda y derecha para abrir la pestaña *Tabuladores* del diálogo **Párrafo**.

Una estrategia aún mejor es definir los tabuladores para el *estilo* de párrafo. Vea los capítulos 8 y 9 en la *Guía de Writer* para más información.

#### Sugerencia:

No se recomienda usar tabuladores para espaciar material de una página. Aunque depende de lo que quiera conseguir, una tabla es generalmente una elección más adecuada.


### Cambiar el intervalo predeterminado de los puntos de tabulador

#### Precaución

Cualquier cambio de los ajustes predeterminados de los tabuladores afectará a todos los tabuladores predeterminados de cualquier documento que abra posteriormente así como a los


tabuladores que inserte después de hacer los cambios.

Para establecer la unidad de medida y el espaciado predeterminado de los puntos de tabulador seleccione **Herramientas > Opciones > LibreOffice Writer > General**.



También se pueden establecer o cambiar las unidades de medida de las reglas del documento actual haciendo clic derecho en la regla para abrir una lista con las unidades. Haga clic en una de ellas para cambiar las unidades de la regla.

Los ajustes seleccionados se aplican solamente a esa regla.



Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea - NextGenerationEU



---

Revision #3

Created 27 June 2022 09:05:45 by Equipo CATEDU

Updated 30 June 2022 11:19:57 by Equipo CATEDU