




7.11 Reto A11. Serial plotter

Vamos a realizar un programa muy sencillo e interesante que nos permitirá ver los datos del potenciómetro en forma de gráfica y los podremos exportar en formato CSV para poder tratarlos posteriormente. Con este programa conseguiremos realizar un sistema de adquisición de datos.

Este es el programa en ArduinoBlocks que hemos confeccionado.



Enviamos el programa a la placa y activamos el Serial Plotter.



Pondremos la velocidad de comunicación (baudrate) a 9600 y después



pulsaremos **Conectar** para empezar a ver los datos.

duinoBlocks :: Serial plotter + Datalogger (BETA)



udrate: 9600 ▾

Conectar


Desconectar

Reset zoom

[Max.Samples/serie] 1000 ▾



CSV



Para poder guardar los datos en CSV hemos de apretar el botón de grabación, adquirir los datos que queremos y apretar el botón de parar grabación.



ArduinoBlocks :: Serial plotter + Datalogger (BETA)

Baudrate: 115200 ▾

Conectar



Desconectar

Reset zoom

[Max.Samples/serie] 1000 ▾



CSV



Podremos ver la cantidad de muestras recogidas.

ArduinoBlocks :: Serial plotter + Datalogger (BETA)

360

Baudrate: 115200 ▾

Conectar

Desconectar


Reset zoom

[Max.Samples/serie] 1000 ▾

○

■


CSV



Ahora pulsamos en el botón CSV para guardar los datos en nuestro ordenador y poder trabajar con



el fichero de datos creado.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ArduinoBlocks Plotter + Datalogger								
2	DateTime	Luz							
3	07/01/2021 17:22	760							
4	07/01/2021 17:22	760							
5	07/01/2021 17:22	760							
6	07/01/2021 17:22	760							
7	07/01/2021 17:22	760							
8	07/01/2021 17:22	760							
9	07/01/2021 17:22	760							
10	07/01/2021 17:22	754							
11	07/01/2021 17:22	689							
12	07/01/2021 17:22	528							
13	07/01/2021 17:22	327							
14	07/01/2021 17:22	203							
15	07/01/2021 17:22	189							
16	07/01/2021 17:22	197							
17	07/01/2021 17:22	197							
18	07/01/2021 17:22	199							
19	07/01/2021 17:22	219							
20	07/01/2021 17:22	326							
21	07/01/2021 17:22	617							
22	07/01/2021 17:22	818							
23	07/01/2021 17:22	914							
24	07/01/2021 17:22	973							

Actividad de ampliación: modifica el programa para que muestre los datos ahora de otro sensor.

Revision #2

Created 1 June 2022 11:31:22 by Equipo CATEDU

Updated 2 June 2022 09:02:30 by Equipo CATEDU